

Kweek

Indicatie:

Een kweek wordt gedaan op indicatie van de tandarts/mondhygiëniste

Doel:

Het onderzoeken of er bepaalde specifieke paropathogene bacteriën aanwezig zijn en naar aanleiding van de kweekuitslag kan bepaald worden of antibiotica noodzakelijk is en zo ja welke en wanneer.

Uitvoering:

- Standaard kweek: Alleen nemen op **maandag, dinsdag, woensdag**. Niet op donderdag en vrijdag of vlak voor feestdagen, dan DNA-kweek afnemen.
- DNA kweek: **Donderdag/ vrijdag**, deze kweek kan altijd afgenomen worden

Werkwijze bij standaard kweek:

Benodigdheden

- Spiegel
 - Speekselzuiger
 - Pocketsonde
 - Wattenbolletjes
 - 2 pincetten
 - Meerfunctiespuit
 - Scaler
 - Kweeksetje (worden bewaard in de koelkast)
 - Patiëntgegevens
-
- Kweekformulieren volledig invullen. Controleer of de praktijkstempel erop staat en het klanthnummer.
 - Selecteer in elk kwadrant de bemonsteringsplaatsen op basis van pocketdiepte(>6mm), furcatie, bloeding en evt. aanwezigheid van pus/angulair botdefekt. Er worden bij voorkeur 4 bemonsteringsplaatsen bepaald.
 - Verwijder bij de geselecteerde bemonsteringsplaats zorgvuldig de supragingivale plak en leg de bemonsteringsplaats droog met wattenrollen, speekselzuiger.
 - Breng m.b.v. een pincet de steriele paperpoint zo diep mogelijk in de pocket en laat deze ten minste 10 sec zitten. Breng de paperpoint direct in het flesje. Herhaal dit met een tweede paperpoint op dezelfde plaats.
 - Er worden in totaal 8 paper points gebruikt (4X2).
 - Doe het flesje en de bovenste 3 formulieren in de retourenvelop, het onderste formulier in de map "Kweek" doen.
 - Frankeer de envelop als brief, verzendt dezelfde dag voor laatste lichting (17.00 uur)
 - Kijk op www.laboral.info voor snelle uitslagen online.
-

Kweek

- Na 4-6 weken is de uitslag binnen. De uitslag en advies worden gescand.
- De uitslag en het advies wordt door de mondhygiëniste met de patiënt gecommuniceerd. Bij onduidelijkheden wordt eerst overlegd met de tandarts.

Werkwijze DNA kweek:

Benodigdheden

- Spiegel
 - Speekselzuiger
 - Pocketsonde
 - Wattenbolletjes
 - 2 pincetten
 - Meerfunctiespuit
 - Scaler
 - Kweeksetje (worden bewaard in de koelkast)
 - Patiëntgegevens.
-
- Kweekformulieren volledig invullen. Controleer of de praktijkstempel erop staat en het klantnummer.
 - Selecteer in elk kwadrant de bemonsteringsplaatsen op basis van pocketdiepte(>6mm), furcatie, bloeding en evt. aanwezigheid van pus/angularair botdefekt. Er worden bij voorkeur 4 bemonsteringsplaatsen bepaald.
 - Verwijder bij de geselecteerde bemonsteringsplaats zorgvuldig de supragingivale plak en leg de bemonsteringsplaats droog met wattenrollen, speekselzuiger.
 - Goed droogblazen met meerfunctiespuit en evt. met wattenbolletje droogdeppen.
 - Breng m.b.v een pincet de steriele paperpoint zo diep mogelijk in de pocket en laat deze tenminste 10 seconden zitten. Breng de paperpoint over in het flesje. Bemonster zo alle geselecteerde pockets en plaats alle paperpoints in het transportflesje.
 - - Stuur de bovenste 2 formulieren met het monster mee in de retourenvelop (niet frankeren). Het onderste formulier in de map "Kweek" doen.
 - Na ongeveer 2 weken is de uitslag binnen. De uitslag en advies worden gescand.
 - - De uitslag en het advies worden door de mondhygiëniste gecommuniceerd met de patient. Bij onduidelijkheden wordt eerst overlegd met de tandarts.

Bij peri-implantitis altijd een kweek afnemen, geen DNA-onderzoek! Er wordt ook op andere bacteriën getest, altijd vermelden dat het om implantaten gaat!
